Calcolatore deducibilità fondo pensione

Guida campo per campo: cosa inserire e da dove arrivano i numeri

Le regole in 30 secondi

5.300 €

tetto deducibile all'anno dal 2026

Fino al 2025: 5.164,57 €. Quello che non usi entro il 31 dicembre non passa all'anno dopo.

Cosa conta nel tetto

Il contributo tuo e quello del datore in busta paga, i bonifici volontari, i versamenti per un familiare fiscalmente a carico.

Cosa non conta

Il TFR versato nel fondo: non si deduce e non occupa spazio nel tetto.

Quando versare

Conta la data del pagamento. Calcolo definitivo con la busta di novembre, bonifico entro il venerdì prima del 15 dicembre.

1 · Dalla busta paga

Quattro numeri dal riquadro del fondo pensione

Da dove arrivano i numeri: la busta paga

BUSTA PAGA · SETTEMBRE 2026 · RIQUADRO FONDO PENSIONE (FIP)

		Imp. TFR	Contr. Dip	Imp. RET	Contr. Az.	TFR a fondo
M	mese	2.571,43	**180,00**	2.133,33	**128,00**	177,62
A	progressivo	26.357,14	**1.845,00**	21.870,00	**1.312,20**	1.820,60

Dati inventati. Le colonne "Imp." sono le basi di calcolo; il TFR non conta nel tetto.

Riga A · progressivo

Contributo tuo e del datore dall'inizio dell'anno. Vanno nei campi 3 e 4.


Riga M · il mese

Gli stessi contributi di un mese normale, senza mensilità aggiuntive. Campi 5 e 6.

TFR a fondo

Non si inserisce: non conta nel tetto. Il nome del riquadro cambia da busta a busta (FIP, Fondo complementare…).

Scheda Busta paga: progressivi e mese



1. **Anno** — l'anno d'imposta. Imposta il tetto: 5.300 € dal 2026.
2. **Mese della busta** — l'ultima busta che hai. Il calcolatore aggiunge i mesi che mancano.
3. **Contributo tuo (progressivo)** — riga A, colonna del contributo del dipendente.
4. **Contributo del datore (progressivo)** — riga A, colonna del contributo dell'azienda.
5. **Contributo tuo al mese** — riga M di un mese normale.
6. **Contributo datore al mese** — riga M, contributo dell'azienda.

Scheda Busta paga: mensilità, bonifici e RAL



7 **Mensilità** — 12, 13, 14 o 15: quante mensilità aggiuntive aspettarsi.


8 **Mese della quattordicesima** — compare con 14 o 15 mensilità (con 15 anche la quindicesima).

9 **Totale bonifici** — versamenti fuori busta: volontari e per familiari a carico.

10 **RAL** — serve solo a stimare il risparmio IRPEF. Non cambia il bonifico.

Perché a volte le mensilità non cambiano il risultato: una mensilità aggiuntiva già pagata è già dentro il progressivo. Il calcolatore la conta solo se il suo mese viene dopo quello della busta.

Opzioni avanzate



11 **Margine di sicurezza** — euro da togliere dal bonifico se aspetti premi o arretrati.

12 **Datore sulla tredicesima** — aggiunge a dicembre anche il contributo del datore.

13 **Datore su quattordicesima e quindicesima** — stessa logica. Nel dubbio lascia spuntato: stima prudente.

Esempio reale

Nel contratto metalmeccanico il contributo del datore raddoppia sulla tredicesima ma non sulla quattordicesima.

Il risultato, voce per voce



A **Puoi ancora versare** — tetto meno contributi in busta previsti meno bonifici già fatti.

B **Barra** — scuro: busta paga; grigio: bonifici; righe verdi: spazio libero.

C **Contributi in busta a fine anno** — progressivi più i mesi e le mensilità che mancano.

D **Ancora da ricevere** — cosa il calcolatore aggiunge e cosa è già nel progressivo.

E **Bonifico consigliato** — spazio libero meno margine, per difetto all'euro, con data e risparmio IRPEF.


F **Messaggio** — giallo: stima. Verde: definitivo (busta di novembre). Rosso: oltre il tetto.

G **Promemoria** — Google: 30 novembre. Apple e Outlook: 30 novembre e venerdì prima del 15 dicembre.

2 · Senza busta paga

Stima veloce dalla RAL e scheda Partita IVA

Stima veloce: dalla RAL




1. **Anno** — imposta il tetto.
2. **RAL** — retribuzione annua lorda.
3. **Tua percentuale** — dal modulo di adesione o dal sito del fondo.
4. **Percentuale del datore** — idem.
5. **Iscritto al fondo da** — se ti sei iscritto in corso d'anno: conta i mesi da lì.
6. **Bonifici già fatti** — versamenti fuori busta dell'anno.

Come calcola

RAL × (tua % + % datore) × mesi / 12. Molti contratti applicano le % a una base diversa dalla RAL.

Scheda Partita IVA



1. **Anno** — imposta il tetto.
2. **Regime** — ordinario o semplificato, oppure forfettario.
3. **Già versati al fondo** — quanto hai versato quest'anno.
4. **Contributi in busta** — solo se sei anche dipendente.
5. **Reddito imponibile** — reddito meno contributi INPS obbligatori. Nel forfettario: altri redditi IRPEF.
6. **Margine di sicurezza** — euro da togliere dal versamento consigliato.

Ordinario e forfettario: cambia tutto

Ordinario o semplificato

Deduci i versamenti nella dichiarazione dei redditi.

Il risparmio usa gli scaglioni IRPEF e la detrazione per lavoro autonomo.

Esempio: 4.100 € versati, risparmio circa 1.446 €.

Forfettario

Dal reddito forfettario non si deduce nulla: c'è un'imposta sostitutiva, non l'IRPEF.

Si deduce solo da altri redditi IRPEF, per esempio lavoro dipendente.


Senza altri redditi: comunica al fondo i contributi non dedotti entro il 31/12 dell'anno dopo.

Con il solo reddito forfettario i versamenti non si deducono: il forfettario paga un'imposta sostitutiva, non l'IRPEF. Si deducono solo da altri redditi IRPEF, per esempio lavoro dipendente. Se non ne hai, comunica al fondo i contributi non dedotti entro il 31 dicembre dell'anno dopo: non saranno tassati quando riceverai la prestazione.

3 · Quanto hai perso

Gli anni passati, dalla Certificazione Unica

Da dove arrivano i numeri: la CU



CERTIFICAZIONE UNICA 2026 · REDDITI 2025 · DATI FISCALI

1 · Redditi di lavoro dipendente e assimilati (tempo indeterminato)	2 · Tempo determinato	3 · Redditi di pensione	6 · Giorni lavoro dipendente
33.100,00			365

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

411 · Codice	412 · Contributi dedotti dai redditi	413 · Contributi non dedotti	415 · Data iscrizione al fondo
1	1.680,00		

CONTRIBUTI PER FAMILIARI A CARICO

421 · Versati	422 · Dedotti	423 · Non dedotti

Fac-simile semplificato con dati inventati. In evidenza i punti che servono al calcolatore.

1 **Punto 1 → Reddito** — reddito di lavoro dipendente, già al netto dei contributi dedotti.


412 **Punto 412 → Dedotti** — contributi via busta paga: tuo + datore (+ eventuali aggiuntivi). Niente TFR.

413 **Punto 413 → Non dedotti** — contributi oltre il tetto. Quasi sempre vuoto.

730 **Bonifici nel 730** — quadro E, oneri deducibili: bonifici volontari al tuo fondo e versamenti per figli o familiari a carico.

CU 2026 = redditi 2025. Il punto 411 è un codice: al calcolatore non serve. I punti 421-423 riguardano i contributi per familiari a carico versati tramite il datore, un caso raro.

Scheda Quanto hai perso



1. **Anno dei redditi** — l'anno della CU meno uno. Disponibile dal 2022.
2. **Reddito** — CU punto 1.
3. **Dedotti** — CU punto 412.
4. **Non dedotti** — CU punto 413. Se è maggiore di zero, quell'anno il tetto era pieno.
5. **Bonifici nel 730** — versamenti con bonifico dedotti nella dichiarazione.
6. **Aggiungi un anno** — aggiunge una riga; la × la toglie.

Come si calcola "Hai lasciato al fisco"



Anno	Tetto non usato	IRPEF persa
2022	3.624,57 €	1.468,51 €
2023	3.564,57 €	1.557,07 €
2024	3.024,57 €	1.321,19 €
2025	2.984,57 €	1.378,71 €
Totale		**5.725,48 €**

Il totale arrotondato è 5.725 €: la somma delle righe senza decimali dà 5.726 € per effetto degli arrotondamenti.

Formula, anno per anno

1. Tetto non usato = tetto − punto 412 − bonifici del 730.
2. IRPEF persa = IRPEF sul reddito − IRPEF sul reddito meno il tetto non usato.
3. Si sommano gli anni.

Calcolo definitivo con la busta di novembre

Bonifico entro il venerdì prima del 15 dicembre · promemoria nel calendario · stima informativa, non consulenza fiscale